



Instalação innergy UI Client

Instalação 1.4

Índice

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Innergy Ui Client | 3 |
| 1.1. Dependências | 3 |
| 1.2. Instalação..... | 3 |

1. Innergy Ui Client

1.1. Dependências

Para executar o instalador do *innergy UI Client* é necessário ter instalado uma versão do *Java Runtime Environment (JRE)* distribuída pela *Sun*.

Se for necessário instalar um *runtime Java*, deverá aceder a:

<https://www.java.com/en/download/manual.jsp>


- ✓ Se for para um Windows de 32 bits, instalar a versão Windows Offline.
- ✓ Se for para um Windows de 64bit's, primeiro deve instalar a versão para 32bit's e depois de terminar, instalar a versão de 64bit's.

1.2. Instalação

A instalação do *innergy UI Client* pode ser feita descarregando o executável de instalação a partir da Consola de Administração do *Controller*, introduzindo o seguinte endereço:

`http://<ip servidor controller>:8092`

Na secção "Download do *innergy UI Client*" seguir o *link* que diz "Download".




The screenshot shows the 'Consola de Administração do Controller' interface. It features a navigation menu with options like 'Início', 'innergy Controller', 'innergy Printing', 'Serviços', 'Executar upload de ficheiros', and 'Configurações Adicionais'. The main content area is titled 'Download do innergy UI Client' and contains two tables. The first table, 'Versão do Cliente', lists two versions: 'innergyUIClient_win64_v1.6.6.jar' (dated 7 Julho, 2015) and 'innergyUIClient-v1.4.jar' (dated 23 Outubro, 2014), each with a 'Download' button. The second table, 'Download do JRE', lists two executables: 'jre-7u45-windows-x64.exe' (described as necessary for 64-bit Windows) and 'jre-7u45-windows-i586.exe' (described as necessary for 32-bit Windows), each with a 'Download' button.

Conforme as definições de segurança e o *browser* que estiver a usar os seguintes ecrãs podem ou não aparecer. Escolher a opção que permite guardar o ficheiro em disco.

Localizar o sítio onde foi guardado o ficheiro e fazer *double-click* no *ícone* correspondente ou, em alternativa, executar o comando:

```
java -jar powerUIClientInstall.jar
```


O instalador do *innergy UI Client* inicia. Escolher a língua que se pretende usar durante o processo de instalação.



Após pressionar "OK" é apresentado o ecrã de boas-vindas. Carregar em "Seguinte".




O próximo quadro permite escolher a diretoria de instalação do *innergy UI Client*. Para avançar carregar novamente em "Seguinte".



Instalação innergy UI Client


Se a diretoria escolhida ainda não existir é apresentada a mensagem seguinte para confirmar a sua criação. Carregar em “Ok” para continuar.



O próximo quadro pergunta o nome ou endereço IP do *innergy UI Controller* a que este cliente será ficar ligado.

Após a instalação é possível ligar a outros servidores *Controller*, sendo para isso necessário apenas alterar o parâmetro no ecrã de login. Sempre que possível, deve ser introduzido o endereço IP e não o nome, para evitar a dependência do servidor de *DNS*.


Carregar em “Seguinte” para avançar.



O processo de instalação tem início. Aguardar que termine e carregar em “Seguinte”.



Neste quadro é possível indicar onde é que se pretende que sejam colocados os atalhos para iniciar o cliente e o desinstalador. Dependendo da vontade do utilizador e/ou das normas internas em vigor, poderá ser boa ideia ativar a opção que cria um atalho no *Desktop*. Carregar em “Seguinte”.



A instalação está concluída, carregar em “Pronto”.

